


## Порядок обновления программного обеспечения диагностического сканер – тестера ШТАТ ДСТ-2


Скачайте программу TesterUpdater и файл прошивки с сайта [www.shtat.ru](http://www.shtat.ru).

1. Удерживая кнопку , подключить usb – кабель к сканер – тестеру.


На дисплее сканер – тестера появится сообщение: «Режим загрузки нового ПО тестера»

2. Запустите программу TesterUpdater.exe


Внимание: файл DFU.dll должен находиться в одном каталоге с файлом TesterUpdater.exe



3. Выберите файл прошивки с расширением \*.lock




4. Начните процесс обновления ПО сканер – тестера.





5. Процесс обновления ПО сканер – тестера успешно завершён.

На дисплее сканер – тестера появится информация о версии ПО сканер – тестера и сайт производителя.



### ВНИМАНИЕ!

При появлении данного предупреждения отключите и снова подключите, удерживая кнопку , usb – кабель к сканер – тестеру. Затем снова повторите пункт 1 и продолжите с пункта 4.



Версию программы можно посмотреть в меню **F – КОНТАКТЫ** сканер – тестера.